

Skrytá funkce Windows: použijte jednoduše váš notebook jako druhý monitor


chip.cz/skryta-funkce-windows-pouzijte-jednoduse-vas-notebook-jako-druhy-monitor

Chcete připojit počítač s Windows k dalšímu displeji, ale nemáte po ruce jiný monitor? Pak můžete jednoduše jako druhý monitor použít notebook.

Připojení přes kabel HDMI však nebude fungovat. V systémech Windows 10 a 11 je skrytá funkce, která umožňuje přeměnit počítač na bezdrátový displej – Microsoft ji však dobře ukryl.

Ukážeme vám, jak funkci aktivovat a jaké další možnosti s ní máte.

Jak používat notebook jako druhý displej



Tuto volitelnou funkci je třeba nejprve aktivovat v nastavení Windows. Funkce se pak zobrazí v nabídce Start.

Nejprve je třeba aktivovat funkci na zařízení, které má být použito jako druhý monitor:

- Otevřete **Nastavení** a přejděte do části **System** > **Volitelné součásti**.
- V části **Přidat volitelnou funkci** klikněte na tlačítko **Zobrazit funkce**.

- V přehledu vyberte **Bezdrátový displej**, klikněte na **Další** a potvrďte tlačítkem **Přidat**.

Pozor! Instalace funkce může trvat několik minut. Poté najdete v nabídce Start novou položku "Bezdrátové zobrazení" (ve Windows 10: "Připojit").

Po otevření nového programu by se mělo zobrazit upozornění, že je zařízení připraveno k bezdrátovému připojení. Předpokladem je, že obě zařízení podporují standard Miracast. Pokud tomu tak není, zobrazí se v okně upozornění.

Mohlo by vás zajímat

[Tip: zajímá vás kvalita vašeho monitoru? Test bezplatnými nástroji si snadno uděláte sami](#)


[Tipy a triky](#)



Chcete-li připojit jiný počítač se systémem Windows, jednoduše otevřete nabídku připojení pomocí kombinace kláves "Win" + "K". Zde můžete vybrat druhé zařízení a použít jej jako displej. Pomocí kombinace kláves "Win" + "P" můžete jako obvykle vybrat, zda má být displej duplikován nebo rozšířen.

Bezdrátový displej: jednoduše zobrazte obrazovku smartphonu na ploše Windows

Díky této funkci můžete také bezdrátově připojit mnoho dalších zařízení, která podporují Miracast – například smartphone nebo tablet se systémem Android. Zařízení se pak zobrazí v okně na pracovní ploše, lze je ovládat pomocí ukazatele myši a rozpozná i vstup z fyzické klávesnice.



V nastavení Windows je třeba upravit nastavení v sekci "Promítání na tento počítač"

Co když se zařízení nezobrazí?

Pokud se druhé zařízení v nabídce připojení nezobrazí, může to mít různé příčiny. Zkontrolujte, zda jsou obě zařízení ve stejné síti Wi-Fi.

U notebooků tato funkce ve výchozím nastavení funguje pouze tehdy, když je zařízení připojeno k napájení. Tuto možnost můžete změnit v nabídce **Nastavení > Systém > Promítání na tento počítač**.

Pokud váš počítač nepodporuje standard Miracast, tuto funkci bohužel nebudete moci používat. Zde vám však může pomoci bezplatný software Spacedesk. Ten umožňuje používat notebooky bez funkce Cast jako druhý monitor a přenášet pracovní plochu Windows do tabletu nebo smartphonu.

Zdroj: Microsoft, časopis Chip, [Spacedesk](#)